

Nové funkce přístroje EurotestXC MI 3152(H)



Díky možnosti aktualizovat firmware (pomocí dodávaného PC software Metrel ES Manager) může vlastník přístroje MI 3152(H) získat případné nové funkce, které v době zakoupení přístroje nemusely být dostupné.

V prvních měsících roku 2017 vydala společnost METREL první velkou aktualizaci firmware, která rozšiřuje možnosti měření a přidává nové funkce:

- *Testování varistorových přepětových ochran (SPD)*
- *Lokátor pro trasování elektrických vedení*
- *Test bezpečnosti dobíjecích stanic pro elektromobily (EVSE) pomocí EVSE adaptéru A 1532*
- *Měření RCD typu EV (AC 30 mA / DC 6 mA) a MI pro mobilní instalace*
- *Řada nových automatických postupů měření Auto Sequence®*

Před aktualizací firmware je nejprve nutné provést aktualizaci programu Metrel ES Manager na nejnovější verzi! Až poté lze provést aktualizaci (upgrade) firmware přístroje. Postup obou aktualizací je popsán v dokumentaci dodávané s přístrojem, mj. v nápovědě k programu Metrel MES Manager.

Pokud jste provedli aktualizaci firmware svého přístroje MI 3152(H) pocházejícího z distribuce naší společnosti, která je autorizovaným dovozcem přístrojů Metrel do České republiky, zašleme Vám e-mailem aktuální návod k používání i stručnou uživatelskou příručku, které korespondují s novou verzí firmware. Stačí na e-mail illko@illko.cz poslat žádost o zaslání aktuálního návodu a příručky současně s následujícími informacemi:

- *Typ přístroje (tj. EurotestXC MI 3152 nebo EurotestXC 2,5 kV MI 3152H)*
- *Výrobní číslo přístroje*
- *Verze firmware, kterou přístroj po aktualizaci obsahuje (zjistíte v menu Obecná nastavení / O přístroji)*

Poznámka:

Jakou verzi firmware a dokumentace máte (a tedy je-li vhodné požádat o zaslání nové dokumentace) zjistíte takto:

a) Máte-li verzi* firmware přístroje 1.53.xxxxxx nebo nižší (tedy např. 1.52.1.3335), pak takový firmware výše popisované nové funkce *neobsahuje*, je to firmware před výše popisovanou velkou aktualizací. K takovému firmware jste dostali tištěnou stručnou uživatelskou příručku verze** 1.2.3 nebo nižší a návod k používání (na CD ILLKO) verze 1.2.4 nebo nižší.

b) Máte-li verzi* firmware přístroje 2.0.13.xxxxxx nebo vyšší (tedy např. 2.0.15.8089 - to je nejnovější verze dostupná ke dni vzniku tohoto dokumentu), pak takový firmware výše popisované nové funkce *obsahuje*, je to firmware obsahující výše popisovanou velkou aktualizací. K přístroji s takovým firmware (pokud byl již v přístroji nahrán z výroby) jste již dostali tištěnou stručnou uživatelskou příručku verze** 1.3.5 nebo vyšší a návod k používání (na CD ILLKO) verze 1.3.5 nebo vyšší. V takovém případě *je zbytečné žádat* o zaslání nejnovější dokumentace, protože již máte dokumentaci odpovídající verzi vašeho firmware. Pokud naopak firmware 2.0.13.xxxxxx nebo vyšší nebyl v přístroji nahrán již z výroby, ale získali jste jej provedením aktualizace, pak *je vhodné požádat* výše uvedeným způsobem o zaslání nové dokumentace.

*Verzi firmware zjistíte v menu Obecná nastavení / O přístroji.

**Verze příručky i návodu je uvedena na jejich titulní a/nebo poslední straně vpravo dole.

V Blansku, 27.4.2017